


علائم مورد استفاده در این کتاب

علائم انگشت‌های دست چپ




1	انگشت اشاره
2	انگشت میانی
3	انگشت انگشتی
4	انگشت کوچک
0	سیم آزاد بدون انگشت گذاری

علائم انگشت‌های دست راست




p	انگشت شست
i	انگشت اشاره
m	انگشت میانی
a	انگشت انگشتی
x	انگشت کوچک

pp خیلی ضعیف



کمان اتحاد

p ضعیف



کمان لگاتو

mp نسبتاً ضعیف

mf نسبتاً قوی

f قوی

ff خیلی قوی

شماره سیم

① سیم اول

② سیم دوم

③ سیم سوم

④ سیم چهارم

برای تغییر تدریجی شدت از ضعیف به قویتر

برای تغییر تدریجی شدت از قوی به ضعیفتر

⑤ سیم پنجم

⑥ سیم ششم

اجرای سه‌صدایی با *ima*

فریدیناندو کارولی

اجرای سه‌صدایی با *ima*

۱- سه‌صدایی‌ها با انگشت‌های *ima* اجرا می‌شوند.

۲- برای یک نتیجه خوب دقت کنید که انگشت‌های *ima* کاملاً کنار هم قرار داشته باشند و از هم باز نشوند.


۳- هر سه صدا می‌بایست واضح و باشدت یکسان به گوش پرسند.

۴- انگشت‌های دست راست به دلیل نگرانی از گم کردن سیم‌ها، باید ابتدا سیم را لمس کنند و بعد ضربه بزنند چون این عمل باعث مقطع شدن صدا می‌شود.


Shiraz-Beethoven.ir

فواصل بین نت‌ها


همانطور که قبلاً هم دیدید بین بعضی از نت‌های اصلی یک پرده و بعضی‌های دیگر نیم پرده فاصله است.




بین نت‌هایی که از هم یک پرده فاصله دارند نتی قرار می‌گیرد که به صورت دیز شده نت قبلی یا بمل شده نت بعدی نشان داده می‌شود.



نت‌های متوالی با فواصل نیم پرده با استفاده از علامت دیز



نت‌های متوالی با فواصل نیم پرده با استفاده از علامت بمل



گام "دو مژور"

گام‌ها الگوهایی هستند که آهنگسازان براساس آن قطعات موسیقی را می‌سازند.

گام دو مژور :

اگر از نت "دو" شروع کنیم و به ترتیب و پشت سر هم نت‌ها را بدون استفاده از علائم تغییردهنده، تا نت "دو" یک کتاب بعدی بنویسیم، گام "دو مژور" را ساخته‌ایم.

گام دو مژور

دو ر می فا سل لا سی دو

- نت شروع الگوی گام، مهمترین نت آن و پایه (Tonic) نام دارد.

پایه

- بعد از پایه پنجمین نت گام از همه با اهمیت‌تر است و معمولاً در قطعه بیش از سایر نت‌ها خود را نشان می‌دهد که به آن سایان (Dominant) گویند.

نمایان

- سر گام به دو دانگ (Tetracord) و یا به عبارت دیگر به دو الگوی چهارنتی تقسیم می‌شود.

- نت پایه شروع الگوی چهار نتی اول و نت نمایان شروع الگوی چهار نتی بعدی است.

دانگ اول

دانگ دوم

پایه

نمایان

اقسام کام‌های لا مینور

سی دانید که درجه اول هر گام را پایه (Tonic) نامیده و آن نت مرکزی و مشخصه تنالیته بوده که دارای خصلتی با ثبات و پایدار است و وقتی پایه تکرار می‌شود، شنوونده احساس آرامش و ثبات می‌کند.

در گام‌های مازور که فاصله بین درجه‌های هفتم و هشتم نیم پرده است، درجه هفتم را محسوس (Sensible) و یا نت هادی (Leading Tone) می‌نامند که دارای خصلتی پویا، ناپایدار و ناآرام است و از لحاظ شناوایی میل به رفتن به نت پایه را ایجاد می‌کند.

در الگوی مینور طبیعی به خاطر فاصله یک پرده ای بین درجه هفتم و هشتم، این خصلت در درجه هفتم وجود ندارد. بنابراین برای ایجاد خصلت محسوس و ناپایدار در درجه هفتم الگوی مینور، آن را نیم پرده بالاتر برده تا فاصله بین درجه‌های هفتم و هشتم نیم پرده شود. این الگوی گام مینور هارمونیک نامیده می‌شود.

گام لا مینورهارمونیک اکتاو پایین (بم)

وقتی درجه VII نیم پرده بالاتر رفته تا فاصله بین درجه‌های VII و VIII نیم پرده شود، فاصله بین درجه‌های VII و Iک و نیم پرده می‌شود که فاصله‌ای نامناسب برای سرایش ملودی است؛ بنابراین باز هم برای رفع این نقیصه هم درجه VII و هم درجه VI را نیم پرده بالا می‌برند، آن هم فقط در حالت بالارونده اما در حالت پایین رونده هر دو درجه به جای اول خود، به حالت مینور تئوریک بر می‌گردند. با این تغییرات در حالت بالا رونده، مد مینور جدیدی بنام مینور ملودیک بالارونده ایجاد می‌شود.

گام لا مینورملودیک اکتاو پایین (بم)